การกำหนดค่าเครื่องชั่ง

โปรแกรมสามารถเข้าไปตั้งค่าเครื่องชั่งให้ตรงกับเครื่องอ่านน้ำหนักได้โดย คลิกที่ Menu bar เมนู กำหนดค่า → เครื่องชั่ง เมื่อเข้ามาแล้วจะได้ดังรูปที่ 38

🔌 กำหนดค่าเครื่องซึ่ง		×				
Weight Scale	Setting					
	Port :	COM6 ~				
No Data	Baud Rates :	1200 ~				
	Parity :	Even ~				
ยอมรับ	Data Bit :	7 ~				
	Stop Bit :	One ~				
* CHI LINUT	Stable Time :	10				
		Toledo / Comm				
	Minus sign :					
	Start weight :	1				
	Weight size:	6				
	End sign weight :	Cr ~				
	Connect	Disconnect				
		ไว้ บันทึก				
ราเที่ 38						

จากรูปที่ 38 ให้ลองคลิกปุ่ม **Connect** ดูว่ามีสัญญาณน้ำหนักเข้าที่ช่อง Weight Scale หรือไม่ ถ้าเข้าจะมีตัวเลขแสดงขึ้นมา แต่ถ้าสัญญาณไม่เข้าจะแสดง No Data

การตั้งค่าให้เข้ากับหัวอ่านน้ำหนัก

คลิกเลือก Port, Baud rates, Parity, Data bit, Stop bit, End sign weight ให้ตงกับค่าที่ตั้งไว้ใน หัวอ่านน้ำหนัก กำหนด Stable Time คือเวลาหน่วงน้ำหนักนิ่ง แต่ถ้ำหัวอ่านน้ำหนักตั้งค่า Format เป็น Toledo ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก ✓ ที่ช่อง Toledo / Comm จากนั้นให้กำหนดค่า Minus sign (สัญลักษณ์การติด ลบ) หากมีหลายสัญลักษณ์ให้ใส่ , คั่นได้ จากนั้นกำหนด Start weight (หลักแรกในการอ่านค่าน้ำหนัก) จากนั้นกำหนด Weight size (จำนวณหลักของในการแสดงตัวเลขของหัวอ่านน้ำหนัก) เมื่อได้แล้วให้ทำการ

บันทึกค่าคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" ^{บันทึก} จากนั้นให้คลิกปุ่ม Connect เพื่อทดสอบสัญญาณ หาก ถูกต้อง จะได้ดังรูปที่ 39 กลิกปุ่ม **Connect** ดูว่ามีสัญญาณน้ำหนักเข้าที่ช่อง Weight Scale หรือไม่ ถ้าเข้าจะมีตัวเลขแสดงขึ้นมา แสดงตามรูปที่ 39 แต่ถ้าสัญญาณไม่เข้าจะแสดง No Data ให้กลิกที่ปุ่ม **Disconnect** แล้วตั้งก่าใหม่อีกกรั้ง จนกว่าจะได้

🝓 กำหน	ดค่าเครื่องขั้ง				x	
Weight Scale Setting						
				Port : COM6 ~		
	4675			Baud Rates : 1200 ~		
				Parity : Even ~		
		ยอมรับ		Data Bit : 7 🗸 🗸		
_			¥ ~	Stop Bit : One ~		
	วันที	เวลา	น่าหนัก	Stable Time : 10		
P	13/06/2559	08:38:58	46/5			
	13/06/2559	08:38:58	40/5			
	12/06/2559	00.30.30	4075	Minus sign :		
	13/06/2559	00.30.30	4075	Start weight : 1		
	13/06/2559	08:38:59	4675	Weight size: 6		
	13/06/2559	08:38:59	4675			
	13/06/2559	08:38:59	4675	End sign weight : Cr ~		
	,			-		
				Connect Disconnect		
4675 17						
4075			10	บนทก		

รูปที่ 39

เมื่อได้ค่าที่ต้องการและถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Disconnect และคลิกที่ปุ่ม 🗭 เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับออก จากการตั้งค่าเครื่องชั่ง